# VISメニュー管理システム説明書



本ソフトウェアと説明書の著作権は株式会社Imagicaシステムランド及び有限会社ソフト・ アンド・ソウルに帰属します。

株式会社Imagicaシステムランド及び有限会社ソフト・アンド・ソウルの許可を得ず、本ソフトウェ ア及び説明書の一部または全体を、いかなる方法においても複写・複製・翻訳す ることは、日本国内及び海外において禁じられています。

本ソフトウェアと説明書を使用すること及びそれによる結果として、損害が生 じたとしても、株式会社Imagicaシステムランド,有限会社ソフト・アンド・ソウル又はその他関係者 は一切の責任を負いません。

Azia'n Transferは、株式会社Imagicaシステムランド及び有限会社ソフト・アンド・ソウルの 登録商標(申請中)です。 AVECSは株式会社Imagicaシステムランドの登録商標(申請中)です。 本概説書に記載された社名・商品名は各社の登録商標・商標です。

## はじめに

本書は、ACOS-4/VIS向け汎用メニューシステム「VISメニュー管理システム」 について説明したものです。

本書の構成は以下のようになっています。

第1章では本システムの概要と特徴を述べています。

第2章では本システムが提供する各種画面処理の操作法について述べています。

第3章では本システムが提供する各種サブルーチンの使用法について述べています。

とりあえず本システムを使ってみたい場合は、第1章,第2章をざっと読んでいただい た上で、第3章を必要に応じて参照しながら実際の作業を行って下さい。

1996年7月 初版

備考 本書の説明は「VISメニュー管理システム」リリース2.1に対応しています。

# 目 次

1,VIS <b>メニュー管理システムとは</b>	1-1
A,概要と目的	1-2
B,主な特徴	1-3
2, <b>画面の使い方</b>	2-1
A,メニュー画面	2-2
B,メニュー情報メンテナンス画面	2-4
3, <b>サブルーチンの使い方</b>	3-1
A,VMSMENU2(メニュー復帰)	3-2
B,VMSPGET(メニュー引継情報取得)	3-3
C,VMS050(初期メニュー表示)	3-4

6,使用する端末の定義と注意事項	 6-1
A,端末の定義	 6-2
B,注意事項	 6-4



# 1. VISメニュー管理システムとは

本章ではVISメニュー管理システム(AVECS/VM)の概要と主な特徴を御紹介いたします。

### A. 概要と目的

VISメニュー管理システム(AVECS/VM)はVISにおける各種処理選択の為のメニュー機能を汎用的に 提供することを目的としています。

本メニューは、LIEXIT,AP内におけるPFキー押下,もしくは専用のサブルーチンのいずれかによって呼び出 されます。又、本メニューからは、各ユーザーTPPの初期画面,本システムの他のメニュー画面,AVECSや Aziaの各処理画面等の選択やAVECS/VJ配下のJOBの起動を行うことが可能です。

尚、各処理から本メニューに戻る時は、基本的には専用のサブルーチンを用いますが、業務処理が問い合わせ(INQ)型のトランザクションとなっている場合はPFキーによって戻るよう設定することも可能です。

#### システム概要図



1-2

#### B. 主な特徴

- (1) 初期メニューを表示するには3通りの方法があります。
   例えば…
  - a. LIEXITを使用すればある業務(¥AP)全体を本メニューで管理出来ます。
  - b. 既存の業務(¥AP)内の処理が主に問い合わせ(INQ)型トランザクションで構成されている場合は、 PFキーを使用して本メニューを呼び出せば、既存のプログラムを修正することなく特定のサブシス テムのみを本メニューで管理すること出来ます。
  - c. 既存の業務(¥AP)内の処理が主に会話型(CONV)型トランザクションで構成されている場合や、既存のメニューシステムがファイルからメニュー項目を設定するような場合は、専用のサブルーチンを使用して本メニューを呼び出せば、特定のサブシステムのみを本メニューで管理すること出来ます。尚、既存のメニューシステムに戻る為のロジックをサブルーチン形式で提供していただければ本メニューを終了する際にそのサブルーチンを組み込むことも可能です。
- (2) AVECSやAzia'n Transferの加入者管理を利用して表示する初期メニューの内容を加入者毎に設定する ことが出来ます。

これは営業所,支店,本店といった単位でメニュー内容を変更したい時などに有効です。

尚、本システムではメニューをメニューID+APIDで管理していますので、AP毎に異なる初期メニューを 設定しておくことが出来ます。またAPIDに「\*COMN」という値を設定すると各AP共通のメニューと みなされ、どのAPに入った場合も同じメニューが表示されるようになります。

(3) AVECSやAzia'n Transferと高い親和性を持っています。

例えば...

a. AVECSやAzia'n Transferの各種検索画面,操作画面を(内容が表示された状態で)呼び出し可能です。

b. AVECS/VJシステム配下のJOBをメニューより起動することが出来ます。

- c. Azia'n Transferのカタログ送信画面,受信画面を呼び出し可能です。
- (4) メニュー上の表現に幅をもたせることが出来ます。

例えば...

a. 1つのメニューに最大40個の処理項目を登録出来ます。

b. 処理項目を選択するための番号は1~99番まで使用可能ですので、処理項目の同一メニュー内でのグ ループ分けがしやすくなっています。

c. 登録した処理やメニューの見出しの色も選択可能です。

(5) 利用者の便宜を図る為のちょっとした機能が充実しています。

例えば...

- a. 最近利用された処理を表示する項目を(最大6個)登録しておくことが出来ます。
- b. メニューからメニューを呼び出していくような場合、入力する番号を「.」でつなげていくことによ り次のメニューで選択されるべき処理を直接呼び出すことが可能です。
- c. 番号を入力するかわりにカーソルを位置付けて処理を呼び出すことも出来ます。
- d. 本メニューから直接ログアウトしたりVISから切断することも出来ます。

(6) メニューより選択される処理に対してパスワードや端末IDによる選択可否のチェックを行うことが出来 ます。

現段階では本機能はAVECS/VJシステムのパスワード/端末情報の資源を利用して実現されています。 又、選択する際入力したパスワードや項目毎に予め設定しておけるパラメータ情報(最大20桁)を、専用 のサブルーチンを用いて本メニューから呼ばれたユーザーTPP内にて取得することも可能です。

このことにより同一TPPに対して呼び元のメニューにより異なるパラメータを与えて実行することが可能となります。

## 2. 画面の使い方

本章ではVISメニュー管理システムの提供する各種VIS画面について、それぞれの入力項 目,表示項目について説明いたします。



そこでキーカストマイズ機能を利用してVFキー等にカーソルホーム機能 を割り当ててしまいましょう。使いやすさが断然ちがいます! (ETOS52PGにて変更してしまえばETOS52を起動するたびに修正しなくて もよくなります)

VMR05 番号=	0 Azia'n Transfer => 30	Мe	nu 95-11-06 12:52:	38
01	受信/印刷対象ファイル検索&操作	** 70 71	名種管理情報 メンテ ** 加入者情報 メン 送受信催素情報 メン	 /テ
03	ファイル明細情報検索	72	ごしていたい ごしていたい   ジリンタ端末情報 メン   地位前期は超 メン	テ
05	受動送受信	90 81 82 83	The Feature 11	へ テテテテ
3 U 3 1	テストファイルIの送信 テストファイル3の送信	85	喉表情報 メン	/丁
32	テストファイル2の受信	** 91 92 93 94 95	<ul> <li>最近利用された処理 **</li> <li>受信/印刷対象ファイル検索&amp;持</li> <li>操作説明情報 メン</li> <li>端末情報 メン</li> <li>テストファイル1の送信</li> <li>受動送受信</li> </ul>	<b>衆</b> 作 ∕テ ∕テ
バスワ	フード  オプション	96	<u>帳表情報 メン</u>	ノテ 
R 7	大力可 TCP/IF			

これは本システムにて表示されるメニューの例です。

a. 処理欄に入力可能なコマンドとその意味

・1~99の番号	 その番号の処理を呼び出します。
	尚、その項目のあたりにカーソルを位置付けることによってもそ
	の処理を呼び出すことが出来ます。
	選択した処理がAVECS/VJ配下のJOBの起動の場合は、
	一旦「~処理起動しますか? Y/N」というメッセージが表示され
	そこで「Y」を入力し実行キーを押すと実際にJOBが起動されます。
・E	 1つ前の階層のメニューに戻ります。現在表示中のメニューが最
	初に表示されたメニューであれば、VISの初期画面もしくはこの
	メニューシステムを呼び出した元の画面に戻ります。
·Q	 VISの初期画面もしくはこのメニューシステムを呼び出した元の
	画面に戻ります。
• DJ	 AVECS/VJシステムを使用している場合、「加入者別JOB状況検
	索」画面を呼びだします。
• DO	 AVECS/VWシステムを使用している場合、「帳票出力状況検索&操
	作」画面を呼びだします。
• LO	 ログアウト(業務からの切断)を行います。
• ¥DIS	 VISから切断いたします。
・ R,メニューID	 指定したメニューIDのメニューを直接呼びだします。本コマンド
	使用時は特別なパスワード <sup>≝1</sup> の入力が必要となります。
• U,M	 メニュー情報メンテナンス画面を呼びだします。本コマンド使用
	時は上記の特別なパスワードの入力が必要となります。

<sup>&</sup>lt;sup>注1</sup> AVECS/VJのバスワード情報メンテナンス画面にて「SYSMNU」という処理IDが設定されているパスワードでのみ処理可能となります。

b. 各項目の説明

- ・パスワード … パスワードによるチェックがかかっている処理を選択する場合、 本欄にパスワードを入力します。
- ・オプション … AVESC/VJシステム配下のJOBを起動する場合本欄に入力した文字 列がVJ管理パラメータとして当該JOBに引き継がれます。

B. メニュー情報メンテナンス画面

YMRO6O* ★★★ ∨ISメニュー情報	いい	テナンス 頁	Na 2 95-11-	06 12:51:06			
_ <u>処理==〉₩</u>							
メニューID APINIT AP名 WCOMN 見出し Azia n Trans 補助メッセージ 初期メッセージ	s f e	r Menu	<u>- 1123.2.</u> 子元· 月1 補助	<u>か区分  </u> 出し色 C 助メージ色			
No. 処 理 名 称	CKE	川処理 I	D 処理引	継バラメータ			
30 テストファイル1の送信	YC	AZSEND	TESTF1				
31  テストファイル3の送信	YC	AZSEND	TESTF3				
32  テストファイル2の受信	YC	AZRECY	TESTF1				
	+						
	+						
<u>[40]受動送受信</u>	Y C	AZACPT	IY I				
●補足説明 <c:色> W:白 G:緑 C:シアン B:春 R:赤 Y:黄 M:マゼンタ <kb:区分> M:ソニュ~ L:画面 J:JOB     〈処理 I D&gt; M:ソニュ~ID L:MFDL名 J:JOB名</kb:区分></c:色>							
R 入力可 ICP/IF							

これは本システムのメニューの表示内容をメンテナンスする為の画面です。

a. 処理欄に入力可能なコマンドとその意味

 現在表示中の画面の最新の状態が表示されます。
 メニューID及びAP名欄に入力された値に応じたメニュー情報を読
み込み表示します。
 本画面では1つのメニュー情報を4つの頁に分割して表示します。
従って当コマンドにて改頁を行います。「1」の後に頁NO を入力
すればその頁を表示します。
 メニューID及びAP名欄に入力された値をキーとして現在表示中の
メニュー情報を書き込みます。
 各種編集用コマンドです。それぞれ「挿入」「可変挿入」
「複写」「移動」「位置付け」「バッファへの複写」
「バッファからの位置付け」「行削除」を意味しています。
それぞれカーソルを位置付けた明細行に対して効力を発揮しま
す。「W」コマンドを実行しない限りファイルには書き込まれま
せんので安心して色々お試し下さい。
 現在編集中のメニューを試しに表示します。
「W」コマンドを実行することなく編集の結果を確認することが
出来ます。
 現在表示中のメニュー情報を削除します。
 メニューに戻ります。
···· ···· ····

b

b. ヘッダー部の説明	
・メニューID	 メニューIDを指定します。(必須)
	初期メニューのメニューIDは通常「APINIT」となります。
・ AP名	 APIDを指定します。(必須)
	本欄の値を「*COMN」とすると、APにかかわりなく使用される
	メニューとなります。
・チェック区分	 現在使用されていません。
・見出し	 メニューの見出しを指定します。
・見出し色	 見出しの色を指定します。
	(C:水色,W:白色,M:紫色,Y:黄色,G:緑色,B:青色,R:赤色)
・補助メッセージ	 補助メッセージ(処理欄の右側に表示される)を指定します。
・補助メッセージ色	 補助メッセージの色を指定します。
	(C:水色,W:白色,M:紫色,Y:黄色,G:緑色,B:青色,R:赤色)
・初期メッセージ	 当該メニューが最初に表示される時、画面24行目に表示される
	メッセージを指定します。
c. 処理項目明細部の説明	
• NU	 メーユーエに表示される金亏を指定しより。
	1~99迄自田に指定出米よりか、弁順になっていなければなりよ
	せん。処理名称寺か入力されいるのに本欄が省略された場合は、
	カーソル位直付けによってのみ選択可能な項目となります。
・処埋名称	 メニュー上に表示される処理名称を指定します。
• C	 番号と処理名称の表示色を指定します。
	(C:水色,W:日色,M:紫色,Y:黄色,G:緑色,B:青色,R:赤色)
・ KB(1桁目)	 選択される処理の種別を指定します。
L	TPPの初期画面
М	本システムの他のメニュー
J	AVECS/VJ配下のJOBの起動
C	AVECSやAziaの各処理画面送出等のサブルーチン
・KB(2桁目)	 当該処理項目に対してパスワードや端末IDによる選択可否のチ
	ェックを行うかどうか指定します。
	現在のところAVECS/VJのパスワード/端末IDチェック機能が
	導入されている場合のみ意味を持ちます。☆
Р	パスワードによるチェックを行う
Т	端末IDによるチェックを行う
А	パスワードと端末ID双方でチェックを行う
Ν	チェックは行わない(既定値)
・処理ID	 KB(1桁目)の値に応じて、処理を識別する値を以下のように指定
	します。
KB(1桁目)=Lの時	TPPの初期画面の形式定義(LMFD)名
KB(1桁目)=Mの時	メニューID
KB(1桁目)=Jの時	AVECS/VJにおけるJOBID
KB(1桁目)=Cの時	サブルーチン名等(詳細は2-6を参照の事)
・処理引継パラメータ	 KB(1桁目)の値に応じて、処理に引き継ぐ値を指定します。

(詳細は2-6を参照の事)

<sup>&</sup>lt;sup>注2</sup> AVECS/VJのバスワード情報メンテナンス画面にて該当の処理IDが設定されているパスワードもしくは端末においてのみ処理 可能となります。尚、JOB起動の場合はさらにKBN欄に「R」を設定しておく必要があります。

「KB」欄1桁目と処理ID,処理引継パラメータについての補足

- a.「KB」欄を「L」とした場合
  - 処理引継パラメータ欄に文字列を入力すると、その文字列をTPPにてサブルーチン「VMSPGET」を使 用して取得することが出来ます。
- b. 「KB」欄を「J」とした場合

処理引継パラメータ欄に何らかの文字列を入力すると、起動されるJOBに対するVJ管理パラメータの 1桁目から20バイトにその文字列が設定されます。この場合メニューのオプション欄に入力された文 字列は21桁目から設定されます。又本欄の途中に文字「%」を入れると、それ以降の文字列はJOBへ の仮パラメータとして見なされます。

尚、本欄が空白の場合や「%」より前に空白以外の文字がない場合はメニューのオプション欄に入力 された文字列がVJ管理パラメータの1桁目から設定されます。

c. Azia'n Transferを導入している場合

「KB」欄を「C」とし、「処理ID」欄に以下の処理識別名を指定することにより各処理の実行画面 (カタログ転送における転送確認画面や各種検索画面における1頁目の画面)を直接表示するようにす ることが出来ます。

処理によっては「処理引継パラメータ」欄にパラメータを設定する必要があります。複数のパラメ ータを設定する場合は間を「,」(カンマ)で区切ります。1番目と3番目のパラメータを設定する時 は、「パラメータ1,パラメータ3」というように設定します。

・AZSEND又はAXS\_30 … カタログ送信処理

この時「処理引継パラメータ」欄には実行すべき送信カタログ情報を次の形式にて設定します。 パラメータ形式 ファイルID,宛先加入者,発生源加入者

- ・ファイルIDの指定は必須です。
- ・宛先加入者を省略すると既定ホスト側加入者(通常は「AZSYSTEM」)を宛先加入者とみなします。

・発生源加入者を省略すると当該端末の基本所属加入者を発生源加入者とみなします。 ・AZRECV又はAXS 31 カタログ受信処理

この時「処理引継パラメータ」欄には実行すべき送信カタログ情報を次の形式にて設定します。

- パラメータ形式 … ファイルID,宛先加入者,発生源加入者
  - ・ファイルIDの指定は必須です。

宛先加入者を省略すると当該端末の基本所属加入者を宛先加入者とみなします。

- ・発生源加入者を省略すると「\*」(加入者不特定)とみなします。
- ・ AZACPT又はAXS\_32 ... 受動転送処理
  - この時「処理引継パラメータ」欄には次のパラメータが設定可能です。
  - パラメータ形式 … 加入者宛要求受付区分,加入者
    - ・加入者宛要求受付区分を「Y」にすると加入者宛転送要求を受け付け、「N」にすると受け付けません。省略すると端末毎に設定されている既定値に従います。
    - ・加入者は当該端末の基本所属加入者以外の加入者宛転送要求を処理したい時のみ指定します。

- AZDO又はAXS\_51
   受信/印刷対象ファイル検索&操作
  - この時「処理引継パラメータ」欄には次のパラメータが設定可能です。
  - パラメータ形式 … 宛先加入者,表示対象,表示範囲
    - ・宛先加入者は当該端末の基本所属加入者以外の加入者宛のファイルを表示したい時のみ 指定します。
    - ・表示対象を「X」にするとデータファイルのみ表示します。「W」にすると帳票ファイルのみ表示します。省略すると双方とも表示します。
    - ・表示範囲を「P」にすると未出力のファイルのみ表示します。「A」にすると出力済の ファイルも表示します。省略すると「P」とみなされます。
- ・AZDF又はAXS\_52 ... ファイル別明細状況検索
  - この時「処理引継パラメータ」欄には次のパラメータが設定可能です。
  - パラメータ形式 … 表示対象,ファイルID,更新モード
    - ・ファイルIDを指定する時、それがデータファイルならば「X」帳票ファイルなら「W」
       を指定します。
    - ・最初に表示したいファイルが決まっている時、そのファイルIDを指定します。
    - ・更新モードを「S」にすると検索機能のみ使用可能となります。「U」にするとファイル明細状態の更新も可能となります。省略すると「S」とみなされます。
- d. AVECS/VJを導入している場合

「KB」欄を「C」とし、「処理ID」欄に以下の処理識別名を指定することにより各種処理画面を直 接表示するようにすることが出来ます。

処理によっては「処理引継パラメータ」欄にパラメータを設定する事も出来ます。

- ・ VJR010 ... JOBグループ一覧検索処理
- ・ VJR070 ... JOBグループ別JOB実行状況検索処理

この時「処理引継パラメータ」欄には表示したいJOBグループを次の形式にて設定します。 パラメータ (2桁目から6桁)... JOBグループコード

・JOBグループを省略すると何も初期表示されません。

・VJR080 … 加入者別JOB実行状況検索処理

この時「処理引継パラメータ」欄には表示したい加入者を次の形式にて設定可能です。

パラメータ (2桁目から6桁)... 加入者コード

・加入者コードを省略すると当該端末の属する加入者とみなされます。

e. AVECS/VWを導入している場合

「KB」欄を「C」とし、「処理ID」欄に以下の処理識別名を指定することにより各種処理画面を直 接表示するようにすることが出来ます。

- 処理によっては「処理引継パラメータ」欄にパラメータを設定する事も出来ます。
- ・ VWR010 … プリンタ&出力待ち帳票操作処理

この時「処理引継パラメータ」欄には表示したいプリンタIDを次の形式にて設定可能です。

- パラメータ (1桁目から6桁)... プリンタID
  - ・プリンタIDを省略すると当該端末の属する加入者もしくは端末の情報に定義されている プリンタ群の1つ目プリンタIDと見なされます。
- ・ VWR030 … 帳票出力状況検索&操作処理

この時「処理引継パラメータ」欄には表示したい加入者を次の形式にて設定します。

- パラメータ (1桁目から1桁) ... 表示画面区分
  - ・「V」にするとオンライン生成帳票一覧が、それ以外の場合はバッチ生成帳票一覧が表示されます。
    - (2桁目から6桁)... 加入者コード
  - ・加入者コードを省略すると当該端末の属する加入者とみなされます。

=== MEMO ===

## 3. サブルーチンの使い方

本章ではVISメニュー管理システムの提供する各種サブルーチンについて説明いたしま す。 A. VMSMENU2(メニュー復帰)

(1) 機能

本システムのメニューから呼ばれた各TPPにおいてメニューに戻る時使用するサブルーチンです。

(2) パラメータ

a. VISUCA	 VISUCAをそのまま指定します。
b. FILEn	 VDLの「¥TRNS」の「FILEn」文にVM管理ファイル
	(FILEIDは通常VMCTRL)を指定し、その時の「FILEn」を
	そのまま指定する。

(3) 使用例

000110	77	VMSM	ENU2	PIC X(08) VALUE "VMSMENU2".
				:
				:
000510		١F	IN010-SEL = 9	
000520			CALL VMSMENU2	USING VISUCA FILE32
000530			PERFORM PROG-EXIT-RTN	THRU PROG-EXIT-EXT
000540		ELSE		
				:
				:
000910	PROG	G-EXI	T-RTN.	
000920	PROG	G-EXI	T-EXT.	
000930		EXIT	PROGRAM.	

本サブルーチンをCALLした後はすぐにEXIT PROGRAMすること。

B. VMSPGET(メニュー引継情報取得)

(1) 機能

本システムのメニューから呼ばれた各TPPにおいて、メニューにてユーザーが入力したパスワード, オプション文字列や、メニュー毎に固定的に与えられる引き渡しパラメータを各処理TPPにて取得した い時に使用するサブルーチンです。

(2) パラメータ

a. VISUCA	 VISUCAをそのまま指定します。
b. FILEn	 VDLの「¥TRNS」の「FILEn」文にVM管理ファイル
	(FILEIDは通常VMCTRL)を指定し、その時の「FILEn」を
	そのまま指定する。
c. P-VMSPGET	 コピー原文は「CP_VMSPGET」

		•••	
000010 01	P-V	MSPGET.	
000020	02	MPGT-PASS	PIC X(06).
000030	02	MPGT-OPTION	PIC X(50).
000040	02	MPGT-PRM	PIC X(20).
000050	02	MPGT-FIL	PIC X(04).
000060	02	MPGT-RTN	PIC X(02).

(3) パラメータ説明

パラメータ	属性	意味・値	説明
MPGT-PASS	X(06)	パスワード	メニューで入力されたパスワードが返却されま す。
MPGT-OPTION	X(50)	オプション情報	メニューで入力されたオプション情報が返却され ます。
MPGT-PRM	X(20)	引継パラメータ	各メニューより固定的に与えられるパラメータ情 報が返却されます。
MPGT-FIL	X(04)	予備	
MPGT-RTN	X(02)	リターンコード	
		ОК	正常終了
		IE	ファイル1/0エラー発生

### (4) 使用例

000110 77 VMSPGET	PIC X(07) VALUE "VMSPGET".
000120 COPY CP_VMSPGET.	
	:
000510 INIT-RTN.	
000520 MOVE SPACE	TO P-VMSPGET.
000530 INITIALIZE	P-VMSPGET.
000540 CALLL VMSPGET	USING FILE32 VISUCA P-VMSPGET.
000550	:

C. VMS050(初期メニュー表示)

(1) 機能

本システムのメニューを他システムのメニューTPP等から呼び出す時使用するサブルーチンです。

...

- (2) パラメータ
  - a. VISUCA

VISUCAをそのまま指定しますがSPAを以下のように再定義して おいて下さい。(コピー原文は「CP AVSCALL」)

000010	02 AVSC-SPA	REDEFINES SPA.
000020	03 AVSC-MFDL	PIC X(06).
000030	03 AVSC-TRID	PIC X(06).
000040	03 AVSC-MODE	PIC X(01).
000050	03 AVSC-KEY1	PIC X(08).
000060	03 AVSC-KEY2	PIC X(08).
000070	03 FILLER	PIC X(2019).

b. VISFPTR ... VDLの「¥TRNS」の「FILEn」(nは1~32のいずれでもよい)文に

VM管理ファイル(FILEIDは通常VMCTRL)を指定しておくこと。

## (3) パラメータ説明

パラメータ	属性	意味・値	説明
AVSC-MFDL	X(06)	画面形式定義名	本メニュー終了時の戻り先画面を指定して下さ い。
AVSC-TRID	X(06)	処理ID	空白にして下さい。
AVSC-MODE	X(01)	呼び出しモード	空白にして下さい。
AVSC-KEY1	X(08)	処理キー1	既定値(APINIT)や加入者情報上のメニューIDと異 なるメニューを表示したい時、そのメニューIDを 指定します。
AVSC-KEY2	X(08)	処理キー2	本メニュー終了時にサブルーチンをCALLさせたい 場合にそのサブルーチン名を指定します。 本欄に指定する場合はAVSC-MFDL欄は空白にして 下さい。
AVSC-FIL	X(2019)	予備	

### (4) 使用例

000110	10 77 VMS050		PIC X	(06) VALUE "VMS050".		
	000				:	
000310	COPY	V	ISUCA.			
000320	COPY	CI	P_AVSC	ALL.		
					:	
000510		١F	IN010	-SEL = 20		
000520			MOVE	SPACE	TO	AVSC-SPA
000530			MOVE	"MNU10L"	TO	AVSC-MFDL
000520			CALL	VMS050	USING	VISUCA VISFPTR
000530			PERFO	RM PROG-EXIT-RTN	THRU	PROG-EXIT-EXT
000540		ELSI	Ξ			
					:	
					:	
000910	PROG	-EX	IT-RTN			
000920	PROG	-EX	IT-EXT	•		
000930		EXI	T PROG	RAM.		

本サブルーチンをCALLした後はすぐにEXIT PROGRAMすること。

=== MEMO ===

動作環境等	
OS	:ACOS-4 AVP/XR R1.1 以降を推奨いたします。
	これ以前のOSをお使いの場合は別途ご相談下さい。
PP等 :	VIS,VSASがインストールされている事。

## VIS メニュー管理 システム説明書

1996年7月初版

(株)Imagicaシステムランド 141 東京都品川区東五反田2-14-1 :03-3280-7521

(剤ソフト・アンド・ソウル 151 東京都渋谷区代々木1-37-2 :03-3370-7051

©(有ソフト・アンド・ソウル